## Mail 12.x 13.x の設定確認方法

マニュアル内に「アカウント登録証記載の POP/SMTP サーバー」と記載がございますが、2020 年 12 月 23 日作成日以前のアカウント登録証をお持ちの方はメールサポートページ記載のサーバー名を設定してください。

#### 1. Mail の起動

「Mail」を起動します。



#### 2.環境設定

「受信トレイ」画面が表示されましたら、メニューバーの [ メール ] から [ 環境設定 ] をクリックします。




「アカウント」画面が表示されましたら、[サーバ設定]をクリックします。



### 3.受信用メールサーバ

「受信用メールサーバ(POP)」の項目が間違いないことを確認します。



ユーザ名	お客様のメールアドレス
パスワード	メールパスワード
ホスト名	アカウント登録証記載の POP サーバ名
接続設定を自動的に管理	チェックを外します
ポート	995
TLS/SSL を使用	チェックします
認証	パスワード

確認が終わりましたら[POPの詳細設定]をクリックします。

「POP の詳細設定」画面が表示されましたら各項目が間違いないことを確認し [OK] をクリックします。



TLS 証明書	なし
セキュリティ保護されていない認証を許可	チェックを外します

### 4.送信用メールサーバ


「送信用メールサーバ(SMTP)」の項目の [接続設定を自動的に管理]のチェックを外し、[アカウント]の右側にあるプルダウンをクリックします。



[SMTP サーバリストを編集...]をクリックします。



# 「サーバ設定」タブの項目が間違いないことを確認し[OK]をクリックします。



ユーザ名	お客様のメールアドレス
パスワード	メールパスワード
ホスト名	アカウント登録証記載の SMTP サーバ名
接続設定を自動的に管理	チェックを外します
ポート	587
TLS/SSL を使用	チェックします
認証	パスワード

# [詳細] タブをクリックします。各項目が間違いないことを確認し[OK]をクリックします。



TLS 証明書	なし
セキュリティ保護されていない認証を許可	チェックを外します

画面左上の [ ● ] をクリックし、設定を保存します。



以上で設定完了となります。