

Mail 12.x 13.x の新規設定方法

1. Mail の起動

「Mail」を起動します。



[その他のメールアカウント...] をクリックします。



2.メールアカウント追加

「メールアカウントを追加」画面が表示されますので、各項目を下記のように入力します。
入力が終わりましたら [サインイン] をクリックします。

 **メールアカウントを追加**

最初に、次の情報を入力してください:

名前:

メールアドレス:

パスワード:

名前	任意の名前
メールアドレス	お客様のメールアドレス
パスワード	メールパスワード

3.アカウント設定

各項目を入力して、[サインイン] をクリックします。


メールアドレス:	お客様のメールアドレス
ユーザ名:	お客様のメールアドレス
パスワード:	●●●●●●●●
アカウントの種類:	POP
受信用メールサーバ:	vpop.vv.vv.ne.jp
送信用メールサーバ:	vs-lp.vv.vv.ne.jp

アカウント名またはパスワードを確認できません。


キャンセル 戻る **サインイン**

メールアドレス	お客様のメールアドレス
ユーザ名	お客様のメールアドレス
パスワード	メールパスワード
アカウントの種類	POP
受信用メールサーバ	アカウント登録証記載の POP サーバ名
送信用メールサーバ	アカウント登録証記載の SMTP サーバ名

「メールは、*****サーバの識別情報を確認できません」の画面が表示されましたら [続ける] をクリックします。




「証明書信頼設定に変更を加えようとしています。」の画面が表示されましたら、お客様で設定されている「Mac の管理者ユーザ名」および「Mac の管理者パスワード」を入力し [設定をアップデート] をクリックします。




4.サーバ設定

「受信トレイ」画面が表示されましたら、メニューバーの [メール] から [環境設定] をクリックします。



「アカウント」画面が表示されましたら、[サーバ設定] をクリックします。



5. 受信用メールサーバ

「受信用メールサーバ(POP)」の項目を入力します。

アカウント情報 メールボックスの特性 **サーバ設定**

受信用メールサーバ (POP)

ユーザ名: お客様のメールアドレス

パスワード: ●●●●●●

ホスト名: vp.117.ne.jp

接続設定を自動的に管理

ポート: 110 TLS/SSLを使用

認証: パスワード

POPの詳細設定

送信用メールサーバ (SMTP)

アカウント: vp.117.ne.jp

ユーザ名: vp-test@vp.117.ne.jp

パスワード: ●●●●●●

ホスト名: vp.117.ne.jp

接続設定を自動的に管理

保存

ユーザ名	お客様のメールアドレス
パスワード	メールパスワード
ホスト名	アカウント登録証記載の POP サーバ名
接続設定を自動的に管理	チェックを外します
ポート	110
TLS/SSL を使用	チェックを外します
認証	パスワード

入力が終わりましたら [POP の詳細設定] をクリックします。

「POPの詳細設定」画面が表示されましたら各項目が間違いないことを確認し [OK] をクリックします。

TLS証明書: なし

セキュリティ保護されていない認証を許可

OK

TLS 証明書	なし
セキュリティ保護されていない認証を許可	チェックします

6.送信用メールサーバ

「送信用メールサーバ(SMTP)」の項目の [接続設定を自動的に管理] のチェックを外し、[アカウント] の右側にあるプルダウンをクリックします。

アカウント

一般 アカウント 迷惑メール フォントとカラー 表示 作成 署名 ルール

アカウント情報 メールボックスの特性 **サーバ設定**

受信メールサーバ (POP)

ユーザ名:

パスワード:

ホスト名:

接続設定を自動的に管理

ポート: TLS/SSLを使用

認証:

POPの詳細設定

送信用メールサーバ (SMTP)

アカウント:

ユーザ名:

パスワード:

ホスト名:

接続設定を自動的に管理

ポート: TLS/SSLを使用

認証:

+


-

?

[SMTP サーバリストを編集...] をクリックします。



「サーバ設定」タブの項目を入力し [OK] をクリックします。



ユーザ名	お客様のメールアドレス
パスワード	メールパスワード
ホスト名	アカウント登録証記載の SMTP サーバ名
接続設定を自動的に管理	チェックを外します
ポート	587
TLS/SSL を使用	チェックを外します
認証	パスワード

[詳細] タブをクリックします。各項目が間違いないことを確認し [OK] をクリックします。

説明	サーバ名	使用しているアカウント
es.112.rug.jp	eswmp112.rug.jp	wp112.rug.jp

+ -

サーバ設定 **詳細**


TLS証明書: なし

セキュリティ保護されていない認証を許可

? キャンセル **OK**

TLS 証明書	なし
セキュリティ保護されていない認証を許可	チェック

画面左上の [●] をクリックし、設定を保存します。



以上で設定完了となります。