




# Windows10 メールアプリの設定確認方法

## 1. メールアプリの起動


画面左下のスタートボタン  をクリックします。



[メール]をクリックし起動します。




## ※スタートメニューに[メール]が表示されていない場合※


画面左下のスタートボタン  をクリックし、表示されたメニューの[すべてのアプリ]をクリックします。




リストから[メール]をクリックします。




## 2.アカウントの管理

画面左下の[設定]ボタン  をクリックします。



画面右側の[アカウントの管理]をクリックします。




設定を確認したいアカウントをクリックします。



### 3.同期設定

[~アカウントの選択]の画面が表示されますので、各項目を確認し、[メールボックスの同期設定を変更]をクリックします。



パスワード	メールパスワードを入力します。
アカウント名	お客様のメールアドレスを入力します。

[~の同期設定]画面が表示されますので、各項目を確認します。確認が終わりましたら、[メールボックスの詳細設定]をクリックします。

の同期設定

新しいメールをダウンロードする頻度

使用状況に応じて

1日に大量のメールを受け取っている場合でも、数日に一度しかアカウントをチェックしない場合でも、状況に応じて同期設定を変更して、データ通信量とバッテリーを節約します。

現在の同期間隔: 毎日

常にメッセージ全体とインターネット画像をダウンロードする

ダウンロードするメールの期間

過去 3 か月間

表示名

この名前がメッセージの送信者として使われます。

同期オプション

メール

オン

[メールボックスの詳細設定](#)

受信および送信メール サーバーの情報

完了 キャンセル

新しいメールをダウンロードする頻度	使用状況に応じて
常にメッセージ全体とインターネット画像をダウンロードする	チェックします
ダウンロードするメールの期間	任意の設定
表示名	任意のお名前を入力します。
メール	オン

画面を下に下がっていただき、各項目を確認します。確認が終わりましたら、[完了]をクリックします。

の同期設定

この名前がメッセージの送信者として使われます。

同期オプション

メール

オン

受信メールサーバー

送信 (SMTP) メールサーバー

送信サーバーは認証が必要

メール送信に同じユーザー名とパスワードを使う

受信メールに SSL を使う

送信メールに SSL を使う

完了 キャンセル

受信メールサーバー	アカウント登録証記載の POP サーバー名を入力します。
送信 (SMTP) メールサーバー	アカウント登録証記載の SMTP サーバー名を入力します。
送信サーバーは認証が必要	チェックします
メールの送信に同じユーザー名とパスワードを使う	チェックします
受信メールに SSL を使う	チェックしません
送信メールに SSL を使う	チェックしません

[~アカウントの選択]の画面が表示されますので、[保存]をクリックします。

アカウントの設定

ctest1208-04@fsinet.or.jp

ユーザー名

パスワード

アカウント名

**メールボックスの同期設定を変更**  
メール、連絡先、カレンダーの同期に関するオプションです。

**アカウントの削除**  
このアカウントをデバイスから削除します。

保存      キャンセル

以上で設定の確認は完了です。