



Outlook 2013 の新規設定方法

1.Outlook 2013 の起動

スタート画面下部に表示された  をクリックし、アプリ画面から[Outlook2013]をクリックします。



2.Outlook 2013 へようこそ

[Outlook 2013 へようこそ]の画面が表示されますので[次へ(N)]をクリックします。

表示されないときは、次の手順に進みます。



3. 電子メールアカウントの追加

[電子メール アカウントの追加]の画面が表示されますので、[はい(Y)]にチェックを入れ、[次へ(N)]をクリックします。

The screenshot shows a dialog box titled "Microsoft Outlook アカウントの設定" with a sub-header "電子メール アカウントの追加". The main text reads: "Outlook を使って、所属している組織の Microsoft Exchange Server や、Microsoft Office 365 に含まれる Exchange Online のアカウントなどの電子メール アカウントに接続します。POP、IMAP、Exchange ActiveSync のアカウントにも接続できます。電子メール アカウントに接続するように Outlook を設定しますか?" Below this text are two radio buttons: "はい(Y)" (selected) and "いいえ(Q)". At the bottom, there are three buttons: "< 戻る(B)", "次へ(N) >" (highlighted with a red box), and "キャンセル".


4. 自動アカウント設定アップ

[自動アカウントセットアップ]の画面が表示されますので、[自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする(手動設定)(M)]にチェックを入れ、[次へ(N)]をクリックします。

The screenshot shows a dialog box titled "アカウントの追加" with a sub-header "自動アカウント セットアップ". The main text reads: "アカウントを手動で設定するか、または他の種類のサーバーに接続します。" Below this text is a radio button labeled "電子メール アカウント(A)". Underneath are four input fields: "名前(N):" (with example "Eiji Yasuda"), "電子メール アドレス(E):" (with example "eiji@contoso.com"), "パスワード(P):", and "パスワードの確認入力(I):" (with instruction "インターネット サービス プロバイダーから提供されたパスワードを入力してください."). At the bottom, there are three buttons: "< 戻る(B)", "次へ(N) >" (highlighted with a red box), and "キャンセル".

5. サービスの選択


[サービスの選択]の画面が表示されますので[POP または IMAP(P)]を選択し、[次へ(N)]をクリックします。



6. POP と IMAP のアカウント設定

[POP と IMAP のアカウント設定]の画面が表示されますので、各項目を下記のように入力します。


入力が終わりましたら[詳細設定(M)...]をクリックします。



名前(Y)	任意の名前を入力します。
電子メールアドレス(E)	お客様のメールアドレスを入力します。
アカウントの種類(A)	POP3 を選択します。
受信メールサーバー(I)	アカウント登録証記載の POP サーバー名を入力します。
送信メールサーバー(SMTP)(O)	アカウント登録証記載の SMTP サーバー名を入力します。
アカウント名(U)	メールアドレスを入力します。
パスワード(P)	メールパスワードを入力します。
パスワードを保存する(R)	チェックします。
[次へ]ボタンをクリックしたらアカウント設定をテストする(S)	チェックしません。

7. 送信サーバー


[インターネット電子メール設定]の「全般」タブが表示されます。[送信サーバー]タブをクリックし、下記のように入力します。入力が終わりましたら[詳細設定]タブをクリックします。



送信サーバー(SMTP)は認証が必要	チェックします。
受信メールサーバーと同じ設定を使用する	チェックします。

8. 詳細設定

[詳細設定]タブが表示されます。下記のように入力し、[OK]ボタンをクリックします。



送信サーバー(SMTP)(O)	587 と入力します。
-----------------	-------------

9. POP と IMAP のアカウント設定画面

[POP と IMAP のアカウント設定]の画面に戻りますので、[次へ(N)]ボタンをクリックします。

アカウントの追加

POP と IMAP のアカウント設定
お使いのアカウントのメール サーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報
名前(N): 任意の名前
電子メール アドレス(E): メールアドレス

サーバー情報
アカウントの種類(A): POP3
受信メール サーバー(I): POPサーバ名
送信メール サーバー (SMTP)(Q): SMTPサーバ名

メール サーバーへのログイン情報
アカウント名(U): メールアドレス
パスワード(P): メールパスワード
 パスワードを保存する(B)

メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(Q)

アカウント設定のテスト
アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。
アカウント設定のテスト(I)
 [次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする (S)

新しいメッセージの配信先:
 新しい Outlook データ ファイル(W)
 既存の Outlook データ ファイル(X)
参照(S)

詳細設定(M)...

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

10. 設定完了

[すべて完了しました]の画面が表示されますので[完了]をクリックします。

アカウントの追加

すべて完了しました

アカウントのセットアップに必要な情報がすべて入力されました。

別のアカウントの追加(A)...

< 戻る(B) **完了**

以上で設定は完了です。