Mail 4.x の設定確認方法

1. Mail 4.x の起動

デスクトップ画面下部に表示された Dock から[Mail]をクリックします。



2.環境設定

メニューバーの[Mail] → [環境設定...]をクリックします。



[アカウント]の画面が表示されますので、各項目を下記のように入力します。

入力が終わりましたら[送信用メールサーバ(SMTP)]をクリックします。



説明	入力は任意です。
メールアドレス	お客様のメールアドレスを入力します。
氏名	任意の名前を入力します。
受信用メールサーバ	アカウント登録証記載の POP サーバー名を入力します。
メールアドレス	メールアドレスを入力します。
メールパスワード	メールパスワードを入力します。

4. SMTP サーバリスト

[送信用メールサーバ]の一覧が表示されますので、[SMTP サーバリストを編集]をクリックします。

パスワード:	•••••	
	なし	
送信用メールサーバ (SMTP)		and the second second
[SMTP サーパリストを編集	

[アカウント情報]の画面が表示されますので、各項目を下記のように入力します。

入力が終わりましたら[詳細]をクリックします。

_				
	דע 2	ウント情報	¥細]	1.11.32
		h #		_
	說明:	仕息(の説明	_
	サーバ名:	SMIE	サーバ	

説明	入力は任意です。
サーバ名	アカウント登録証記載の SMTP サーバー名を入力します。

[詳細]の画面が表示されますので、各項目を下記のように入力します。

入力が終わりましたら[OK]をクリックします。

説明	サーバ名	使用しているアカウン	- I
			_
+ -			
		4/7 DAL 6/7	
	アカウント情	戦 詳社	
	💽 デフォルトポー	-トを使用 (25, 465, 587)	
	() カスタムポート	·を使用:	
	SSL (Secure Secure Secu	ockets Layer)を使用	
	認証: MD5 チャレンジ	応答 🛟	
7	_#2 ·		
_			-
パス	ワード: メー	ールバスワード	_
_			

デフォルトポートを使用(25,465,587)	チェックします。
SSL(Secure sockets layer)を使用	チェックしません。
認証	MD5 チャレンジ応答を選択します。
	※送信認証に失敗する場合にはパスワードを選択します。
ユーザ名	メールアドレスを入力します。
パスワード	メールパスワードを入力します。

7.アカウントの詳細

[アカウント情報]の画面が表示されますので、[詳細]をクリックし、各項目を下記のように入力します。

00	アカウント
 一般 アカウント RSS RSS 	武家 20 (100) (1
アカウント	アカウント情報 メールボックスの特性 詳細 ● このアカウントを使用 ● 新規メッセージを自動的に受信するときに含める ● メッセージ受信後にメッセージのコピーをサーバから取り除く: 1週間後 ● タすぐ取り除く メッセージのサイズが KBを超えるときに警告 以下の詳細オプションを変更するときは、事前にシステム管理者に確認してください。 パート: 110 認証: パスワード

ポート	110 と入力します。
SSL を使用	チェックしません。
認証	パスワードを選択します。

8. 設定完了

画面右上のクローズボックスをクリックし、Mail の環境設定の画面を閉じます。

設定を変更した場合は[~の変更内容を保存しますか?]の画面が表示されますので、[保存]をクリックします。

褊耒	衣小	x- <i>n</i> .	ホックス	メッセーン	$y = \sqrt{\pi}$	- 422	7775	$\int \sqrt{n}$	/
					ZDDVL	=			-
) @ アカウント	RSS 迷惑	کی ۱۹۷۵ کر		の日本	1 1.		20
	755 @		"トク 保存 保存	2変更内容を しないと、変] 存しない	保存します 更内容は失わ 二	か? れます。 ドヤンセル	- "POP 7	"カウン	
	1				氏名	: examp	ole		

以上で設定は完了です。