Mail 6.x の設定確認方法

1. Mail 6.x の起動

デスクトップ画面下部に表示された Dock から[メール]をクリックします。



2.環境設定

メニューバーの[メール] → [環境設定…]をクリックします。



3.アカウント情報

[アカウント]の画面が表示されますので、各項目を下記のように入力します。

入力が終わりましたら[送信用メールサーバ(SMTP)]をクリックします。



説明	入力は任意です。
メールアドレス	お客様のメールアドレスを入力します。
氏名	任意の名前を入力します。
受信用メールサーバ	アカウント登録証記載の POP サーバー名を入力します。
メールアドレス	メールアドレスを入力します。
メールパスワード	メールパスワードを入力します。

4. SMTP サーバリスト

[送信用メールサーバ]の一覧が表示されますので、[SMTP サーバリストを編集]をクリックします。



5. アカウント情報

[アカウント情報]の画面が表示されますので、各項目を下記のように入力します。

入力が終わりましたら[詳細]をクリックします。

-				_	
		アカウ	ント情報	詳細	
	説明	:	任意	気の説明	
	サーバ名	:	SMT	アサーバ	

説明	入力は任意です。
サーバ名	アカウント登録証記載の SMTP サーバー名を入力します。

[詳細]の画面が表示されますので、各項目を下記のように入力します。

入力が終わりましたら[OK]をクリックします。

+ -			
	アカウント	情報 詳細	
	💽 デフォルトオ	ペートを使用 (25, 465, 587)	
	○ カスタムボー	- トを使用:	
	SSL (Secure	Sockets Layer)を使用	
	認証: MD5 チャレン:	ジ応答 +	
	ユーザ名:		
15	スワード:		
	-		

デフォルトポートを使用(25,465,587)	チェックします。
SSL(Secure sockets layer)を使用	チェックしません。
認証	MD5 チャレンジ応答を選択します。
	※送信認証に失敗する場合にはパスワードを選択します。
ユーザ名	メールアドレスを入力します。
パスワード	メールパスワードを入力します。

7. アカウントの詳細	
[アカウント情報]の画面カ	「表示されますので、[詳細]をクリックし、各項目を下記のように入力します。
00	アカウント
一般 アカウント 送惑メール	A します A L A L A L A L A L A L A L A L A L A
POP	アカウント情報 メールボックスの特性 詳細 ✓ 新規メッセージを自動的に受信するときに含める
	 ✓ メッセージ受信後にメッセージのコピーをサーバから削除: 1 週間後 ⇒ 今すぐ削除
	メッセージのサイズが KB を超えるときに警告
	以下の詳細オプションを変更するときは、事前にシステム管理 者に確認してください。
	ポート: 110 □ SSL を使用 認証: パスワード ÷

ポート	110 と入力します。
SSL を使用	チェックしません。
認証	パスワードを選択します。

8. 設定完了

画面右上のクローズボックスをクリックし、Mail の環境設定の画面を閉じます。

設定を変更した場合は[~の変更内容を保存しますか?]の画面が表示されますので、[保存]をクリックします。

00	アカ	ウント	
	A A	Sei Z at NA	
一般 アカウント 迷惑	メール フォントとカラー	表示 作成 署名 ルール	
6	" " "	OP アカウントの変更内容を保存	L
	ますか?		
Gunter	保存しないと、変更内	容は失われます。	
	保存しない	キャンセル 保存	
		氏名: example	

以上で設定は完了です。