# Mail 4.x の新規設定方法

#### 1. Mail 4.x の起動

デスクトップ画面下部に表示された Dock から[Mail]をクリックします。



### 2.ようこそ Mail へ

[ようこそ Mail へ]の画面が表示されますので、各項目を下記のように入力します。

入力が終わりましたら[続ける]をクリックします。



氏名	任意の名前を入力します。
メールアドレス	お客様のメールアドレスを入力します。
パスワード	メールパスワードを入力します。

[受信用メールサーバ]の画面が表示されますので、各項目を下記のように入力します。

入力が終わりましたら[続ける]をクリックします。

ようこそ Mail へ		
	受信用メールサーバ	
~~~~~	アカウントの種類:	🚱 POP
25 3	説明:	(オプション)
3 1	受信用メールサーバ:	POPサーバ名
2	ユーザ名:	メールアドレス
ALO FR	パスワード:	メールパスワード
1 North	A STANDARD	
PERINO		
	(+->++1)	
$\mathcal{O}$	++>+	(戻る) (旅げる)

アカウントの種類	POP を選択します。
受信用メールサーバ	アカウント登録証記載の POP サーバー名を入力します。
ユーザ名	メールアドレスを入力します。
パスワード	メールパスワードを入力します。

## 4. 接続確認

[~への接続確認中…]の画面が表示されますので、そのままお待ちください。

パスワード	: メールパスワード
*** メールサーバ	'への接続を確認中
(キャンセル)	(戻る) 続ける

5. 送信用メールサーバ

[送信用メールサーバ]の画面が表示されますので、下記のように入力し、入力が終わりましたら[続ける]をクリックします。

ようこそ Mail へ		
	送信用メールサーバ	
~~~~	説明:	(オプション)
253	送信用メールサーバ:	SMTPサーバ
2 3		✓ このサーバのみを使用
5	☑ 認証を使用	
O FR	ユーザ名:	メールアドレス
	パスワード:	メールパスワード
16	The second second	
CURFETING	aller and a second	
ERDING		
(?)	(キャンセル)	(戻る) 続ける
<u> </u>		

送信用メールサーバ	アカウント登録証記載の SMTP サーバー名を入力します。
このサーバのみを使用	チェックは任意です。
認証を使用	チェックします。
ユーザ名	メールアドレスを入力します。
パスワード	メールパスワードを入力します。

#### 6.設定完了

[アカウントの概要]の画面が表示されますので、[アカウントをオンラインにする]にチェックを入れ、[作成]をクリックします。



以上で設定は完了です。