# Outlook 2016 の新規設定方法

- 1.Outlook 2016 の起動
- スタート画面下部に表示された 🕖 をクリックし、アプリ画面から[Outlook2016]をクリックします。



2.Outlook 2016 へようこそ

[Outlook 2016 へようこそ]の画面が表示されますので[次へ(N)]をクリックします。

表示されないときは、次の手順に進みます。



[電子メール アカウントの追加]の画面が表示されますので、[はい(Y)]にチェックを入れ、[次へ(N)]をクリックします。

Microsoft Outlook アカウントの設定
電子メール アカウントの追加
Outlook を使って、所属している組織の Microsoft Exchange Server や、Microsoft Office 365 に含まれる Exchange Online のアカウントな
どの电子メール アカウントに接続します。POP、IMAP、Exchange ActiveSync のアカウントにも接続できます。 電子メール アカウントに接続するように Outlook を設定しますか?
<ul> <li>(○ はい(Y))</li> <li>○ いいえ(○)</li> </ul>

## 4. 自動アカウント設定アップ

[自動アカウントセットアップ]の画面が表示されますので、[自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする(手動設定)(M)]にチェックを入れ、[次へ(N)]をクリックします。

) 電子メール アカウント( <u>A)</u>	
名前(Y):	例: Eiji Yasuda
電子メール アドレス( <u>E</u> ):	例: eiji@contoso.com
パスワード(P): パスワードの確認入力(工):	
	インターネットサービスプロバイダーから提供されたパスワードを入力してください。

# 5.サービスの選択

[サービスの選択]の画面が表示されますので[POP または IMAP(P)]を選択し、[次へ(N)]をクリックします。

サービス	10 žir
	<ul> <li>Microsoft Exchange Server または互換性のあるサービス(M)</li> <li>Exchange アカウントに接続して、電子メール、予定表、連絡先、タスク、ポイス メールにアクセスします</li> <li>Outlook.com または Exchange ActiveSync と互換性のあるサービス(A)</li> <li>Outlook.com などのサービスに接続し、電子メール、予定表、連絡先、タスクにアクセスします</li> </ul>
	● POP または IMAP(P) POP または IMAP 電子メール アカウントに接続します
	○ その他(Ω) 以下の一覧に示されている種類のサーバーに接続します
	Fax Mail Transport

### 6.POP と IMAP のアカウント設定

[POPとIMAPのアカウント設定]の画面が表示されますので、各項目を下記のように入力します。

入力が終わりましたら[詳細設定(M)...]をクリックします。

名前(Y):	バ音の夕前	
	任忌の石削	アカウントをテストして、人力内容が正しいかどうかを確認することをお勧め
電子メール アドレス(E):	メールアドレス	067.
サーバー情報		アカウント設定のテスト(工)
PDウントの種類(A): POP	•3	
受信メール サーバー( <u>I</u> ):	POPサーバ名	□ L(X/\) をクリックしたらアカワント設定を目動的にナスト9る (S)
送信メール サーバー (SMTP)( <u>O</u> ):	SMTPサーバ名	新しいメッセージの配信先:
メール サーバーへのログオン情報		<ul> <li>新しい Outlook データファイル(<u>W</u>)</li> </ul>
アカウント名( <u>U</u> ):	メールアドレス	○ 既存の Outlook データ ファイル(X)
パスワード( <u>P</u> ):	ペールパスワード	参照( <u>S</u> )
▼ パスワードを	保存する( <u>R</u> )	

名前(Y)	任意の名前を入力します。
電子メールアドレス(E)	お客様のメールアドレスを入力します。
アカウントの種類(A)	POP3 を選択します。
受信メールサーバー(I)	アカウント登録証記載の POP サーバー名を入力します。
送信メールサーバー(SMTP)(O)	アカウント登録証記載の SMTP サーバー名を入力します。
アカウント名(U)	メールアドレスを入力します。
パスワード(P)	メールパスワードを入力します。
パスワードを保存する(R)	チェックします。
[次へ]ボタンをクリックしたらアカウント設定をテストする(S)	チェックしません。

[インターネット電子メール設定]の「全般」タブが表示されます。[送信サーバー]タブをクリックし、下記のように入力します。

入力が終わりましたら[詳細設定]タブをクリックします。

1	インターネット電子メール設定				
	全般 送信サーバー 詳細設定				
	図送信サーバー (SMTP) は認証が必要(Q)				
	◎ 受信メール サーバーと同じ設定を使用する(U)				
	<ul> <li>次のアカウントとパスワードでログオンする(L)</li> </ul>				
	アカウント名(N):				
	パスワード( <u>P</u> ):				
	<ul> <li>セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応(Q)</li> </ul>				
	◎ メールを送信する前に受信メール サーバーにログオンする(I)				
	<u>ОК</u> <i>‡</i> ту <u>т</u> и				

送信サーバー(SMTP)は認証が必要	チェックします。
受信メールサーバーと同じ設定を使用する	チェックします。

#### 8. 詳細設定

[詳細設定]タブが表示されます。下記のように入力し、[OK]ボタンをクリックします。

インターネット電子メール設定
全般 送信サーバー 詳細設定
サーバーのポート番号
受信サーバー (POP3)( <u>I</u> ): 110 標準設定( <u>D</u> )
□ このサーバーは暗号化された接続 (SSL) が必要(E)
送信サーバー (SMTP)( <u>O</u> ): 587
サーバーのタイムアウト(工) 長い 1分
配信
▼ サーバーにメッセージのコピーを置く(上)
▼サーバーから削除する(R) 14 🔶 日後
□ [削除済みアイテム] から削除されたら■サーバーから削除(M)
ОК <b>‡</b> т>тл

送信サーバー(SMTP)(O)

587 と入力します。

### [POP と IMAP のアカウント設定]の画面に戻りますので、[次へ(N)]ボタンをクリックします。

定のテスト テストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧め
設定のテスト(I) 、) をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする ージの配信先: 、/ Outlook データ ファイル( <u>W</u> ) の Outlook データ ファイル( <u>X</u> ) 参照( <u>S</u> )

## 10.設定完了

### [すべて完了しました]の画面が表示されますので[完了]をクリックします。

アカウントの追加	 	×
すべて完了しました		
アカウントのセットアップに必要な情報がすべて入力されました。		
0		
		別のアカウントの追加( <u>A</u> )
	< 戻る( <u>B</u> )	完了

以上で設定は完了です。